小菊的盆栽

美麗雅緻的盆景

陳運造

小菊的栽培，比較注重外形，如果栽培得法，隨時注意修剪引導，可以得到很美麗很雅緻的盆景。

小菊是花直徑在五公分以下的菊花。如果栽培得法，可以得到極其美麗雅緻的盆景。它的形狀可隨個人所好而隨時加以修剪引導。通常都使或懸崖式，若附以美石，更加好看。

苗的準備

小菊的開花時期因品種而異，開花早的在十一月中旬，晚的要到次年二月才開。將開過花的老株離地五、六寸的地方切去，經過二個星期左右，新芽鑽地而出，等這些新芽高約一寸的時候，連地下莖切取以備插芽（如圖一）。

插芽

方法和大菊大同而小異（參看本刊十二卷二期及八期）只是用土不同罷了。小菊插芽的用土，是前一年栽植用的老土。插芽箱底，要放置一寸高的木炭和乾燥肥料，這是大菊的插芽所沒有的。（如圖一）

移植

因爲插芽時已附有幼根，所以插芽的時間可以縮短。通常是在二週至三週之間，即可移植於四寸盆中，用土是腐葉土和田土參半。以後視生長情形，可以酌量添加腐葉土。在移植後的三、四日內，同時要注意遮蔭，以免受日光炙晒而枯死。成長後又必須有充分的日光，菊枝始能强硬，而顯得蒼老。栽植小菊的目的，是注重它的形狀而不注重它的花，因此移植後的小菊，不必像大菊一樣由小而大的常常換盆，這樣可以抑制它的生長，免得過份茂盛，難於控制而影響美觀。



摘心

移植後的菊苗生長極快，一個月左右，就有一尺多高，這時便可以摘心了。摘心的第一步，是將頂芽剪去，等到側芽成長以後，依自己的意思，任意摘心，使它的形狀依自己的意思定形。摘心的工作，一直至開花前仍不停止（參考圖二）。

整枝

整枝的工作，可藉日光和銅絲施行。靠日光的幫助是利用植物的向光性；傾斜花盆，使主幹向日傾斜（如圖三）。靠銅絲的則分主幹、側枝兩種。主幹多用較大的銅絲，綁在菊枝上，使菊枝依銅絲形成長（如圖四），側枝則用小銅絲，以捲的方法使菊枝成形；捲法又可分左、右捲，向左傾斜用左捲（如圖五右），向右傾斜用右捲（如圖五左），而以向左捲較爲普通。整枝和摘心是小菊盆景的兩大生命，成敗關鍵都在此，不可不小心，應時時注意時時修剪引導，使其適宜，美觀而自然，千萬不要有絲毫牽强之處。圖六、七、八是三種形式，可做參考。

香腸很容易做

之謙

材料　上肉五斤，小腸一斤，鹽一兩五錢，糖二兩五錢、高粱酒三兩、淡色醬油三兩、硝五分（不可多用）。

方法：猪肉全部切粒，比花生大一半。用大鍋燒一鍋溫水，把切好的肉洗一次，再用竹籃濾去水分。十分鐘後，將肉放在一個大盆中，加入鹽、高粱酒、硝、醬油、糖等，用手拌勻待用。

小腸用一片破瓦片或破碗片都可，刮去腸上的新液，只剩薄薄的一層腸衣，然後用一個鐵製或塑膠製的小漏斗接在腸衣的一端，然後灌入溫水，把腸衣洗乾淨，並且可以看出腸衣上是否有破洞；如有破洞，可以剪接。再把腸衣內的水去清。

腸衣的一端用細繩扎結，另一端接在漏斗上，用手將醃好的肉粒自漏斗塞入腸衣內，至肉送完爲止。再把頂端扎結好。用一根或幾根尖針在臘腸條四周及上下遍刺，將腸中空氣刺出。

再把腊腸條按四寸的等距離用細繩扎結全部扎好後，又在每四、五節的中央扎一根細麻繩，以便吊掛。

把扎好的腊腸，放在盛溫水的鍋中洗一次，隨即取起，用長竹竿穿好，吊乾水份，然後掛在有陽光通風處晒一天至二天，再經風吹乾二、三天，即可掛在陰處簷下，吃時隨時割取。